


Jak vypalovat

Na vypalování jsou programy: Nero Burning Rom, Clone CD, Clone DVD, Shrink a další. Pro začátek se zmíním jen o prvních dvou.

Nero Burning Rom (pro prezentaci použita verze 6.6.1.4)


Po spuštění nám dává okamžitě na výběr z toho co budeme chtít pálit:



Data:

V menu zvolíme možnost CD, pod touto volbou se nacházejí druhy vypalovaných CD, proto abychom vypálili datové CD potebujeme zvolit první možnost CD-ROM (ISO). Poté si vybereme sekce, tzn., že určíme zda se CD uzavře (dále na něj nebude možné vypalovat) nebo zůstane otevřené pro další dopalování. Pro začátek si vybereme první možnost: „Začít disk s více sekcemi“


Pozn. V případě že na disku již něco vypálené je volí se možnost druhá: „Přidat další sekci na disk“ – otevře se okno s výpisem sekcí a my potvrdíme výběr abychom mohli přidat další data na disk. *Disk bez vícenásobných sekcí* volíme tehdy, když jsme si jisti že na disk již nebudeme v budoucnu dopalovat další data.



Data která chceme vypálit si postupně naskládáme na CD pomocí DRAP & DROW (chytnout a táhnout – což znamená, že v pravé polovině okna, kde je vyznačen pevný disk počítače klikneme na soubor nebo složku levým tlačítkem myši (nastavení myši pro praváky), tlačítko budeme držet a přesuneme tak tento soubor nebo složku na druhou polovinu.

V dolní části je vidět jak se nám CD zaplňuje. Modrý proužek označuje, že se data vejdou na médium o velikosti 650MB, žlutý na médium o velikosti 700MB, červený, že se nám data na médium nevejdou. Klávesou DELETE můžeme nějaké přebytečné soubory ve výběru odstranit (tyto soubory se nesmažou z disku).


Jakmile máme CD připravené můžeme kliknout na ikonku pro vypalování.



V tomto okně máme poslední možnost jak upravit vypalované CD, mohli jsme se rozmyslet, že disk napíšeme bez vícenásobných sekcí a se změnou jmenovky CD. Pokud se všichni souhlasíme, zvolíme rychlost zápisu na CD a stiskneme tlačítko vypálit.

Hudební CD


Volbu Hudební CD zvolíme, pokud chceme vytvořit svou vlastní kompilaci hudebních skladeb které máme uloženy na disku ve formátech: wav, mp3, ogg, wma, a chceme-li, aby nám tato kompilace hrála v běžném CD přehrávači, jež nepodporuje možnost přehrávání těchto formátů (výjimkou je wav, protože jde o digitalizovaný zvuk CD hudební stopy).



Stejným způsobem jako v předchozím příkladu suneme soubory z jednoho okna do druhého (pouze hudební!!!)

Všimněte si rozdílu v měření velikosti CD, nyní se CD nepočítá v MB (MegaBajty) ale v min.

Pauza mezi skladbami: Tato pauza je uvedena před skladbou proto lze nastavit 0 sekund pauzy všude, kromě první skladby, kde musí být min. pauza 2 sekundy. Jak nastavit tyto mezery??? Klikneme pravým tlačítkem myši na skladbu před kterou má být změněna pauza a v kontextovém menu zvolíme možnost „Vlastnosti“.




Do pole pauza vepíšeme číselnou hodnotu jakou má požadovaná pauza mít.

Stejným způsobem můžeme upravit i CD-TEXT. Jedná se o text který se ukazuje na displejích audio v rádiu, autorádiu, i CD přehrávači, je-li tato funkce podporována.


Pokud jsme spokojeni s nastavením našeho nového hudebního CD, můžeme toto CD vypálit stejným způsobem jako datové, klikneme na ikonku a ...

Pozn.: u hudebních CD se doporučuje maximální rychlost pálení 16x, při rychlejším pálení se nám může stát, že vzniknou chyby, nebo nám náš audio přehrávač nebude brát.

Kopírování CD




Máme nyní dvě možnosti jak se dostat k položce Kopírovat CD, buď to si sjedeme posuvníkem, nebo stiskneme storno a poté klikneme na ikonu kopírování CD.




Nezapomejme se opětnout na druhou záložku kde opět volíme jaký druh CD se má zkopírovat (viz. obrázek). Poté se vrátíme zpět, nastavíme rychlost zápisu a klikneme na tlačítko Kopírovat.

Clone CD


Tento program je určen pouze pro kopírování CD a dokáže obejít i některé ochrany proti kopírování.



Každá z těchto možností obsahuje jednoduchého průvodce s jehož pomocí dojdeme až k požadovanému výsledku.



Jaký druh média se má číst a vytvořit.



Kam se má obraz CD vytvořit a zda má být jen dočasné a tudíž po vypálení CD smazán.